## ....

## Система Управления Сайтами (CMS)

# InfoDesignerWeb

Руководство по установке и настройке ПО (редакция от 3.09.2010 года)

#### Содержание

1.	BE	ЗЕДЕНИЕ	3
2.	CO	ОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ	5
3.	У	СТАНОВКА БАЗЫ ДАННЫХ	6
4.	У	СТАНОВКА СЕРВЕРНЫХ СЛУЖБ И КОМПОНЕНТОВ	10
5.	У(	СТАНОВКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БДКОМ ЧАСТИ И НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БД	14
6.	3A	АВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ	18
7. DE	ПI SK7	РИЛОЖЕНИЕ 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ MICROSOFT SQL SERVER 2000 ГОР ENGINE	. 19
8.	Ш	РИЛОЖЕНИЕ 2. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И ИХ НАСТРОЙКА	21
8	8.1.	ПОДСИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ HTML СТРАНИЦ	21
8	3.2.	ПОДСИСТЕМА РЕПЛИКАЦИИ	22
8	3.3.	Подсистема логгирования изменений в БД	24

## 1. Введение

Архитектура Системы подразделяется на технологическую, клиентскую и публичную части.

Технологическое ПО, состоящее из базы данных и серверных приложений, как правило, устанавливается на выделенном сервере в локальной сети Предприятия - владельца сайта. В базу данных поступают данные от различных сотрудников, а серверные приложения формируют прототип сайта и позволяют производить визуальный контроль публикуемой информации перед отправкой в общедоступную зону. Такое размещение базы данных позволяет вести разработку сайта и подготовку публикаций без подключения к сети Интернет и использования внешнего трафика.

инструмент пользователя Системы, Клиентское приложение – это главный который обеспечивает подключение и взаимодействие с базой данных. Оно устанавливается на рабочих станциях сотрудников, принимающих участие в информационном наполнении сайта. Каждому сотруднику назначаются свои права доступа к данным и действиям над ними в соответствии с (например: главного отведёнными полномочиями редактора, редактора периодики, технического редактора, разработчика, администратора и т.п.). Причём, во время работы все действия редакторского персонала автоматически протоколируются на системном уровне, что позволяет наблюдать за активностью каждого участника и в случае необходимости решать спорные вопросы.

Возможно управление сайтом и с любого удалённого компьютера. Для этого на нём устанавливается клиентское приложение и настраивается защищённое соединение к технологическому серверу.

В самом простом случае для индивидуального управления сайтом технологическое и клиентское ПО устанавливается на отдельном компьютере или ноутбуке.

В качестве публичной части, как правило, используется площадка стороннего хостинг-провайдера, обеспечивающая бесперебойный доступ к сайту всех пользователей сети Интернет.



Иллюстрация работы системы InfoDesignerWeb

. . . . . . .

$\rightarrow$	- ввод данных
	- настройка конфигурации
>	- команды
$\rightarrow$	- предварительный просмот

. . . . .

### 2. Состав программного обеспечения и требования к установке Системы

Системные требования к установке технологического ПО:

- OC MS Windows 2000, MS Windows XP или MS Windows Server 2003.
- СУБД MS SQL Server 2000 SP4 или MSDE 2000.

#### Состав технологического ПО InfoDesignerWeb:

Наименование ПО	Описание	Установочные файлы
InfoDesignerWeb DB	База данных	ID_DB_Setup.exe ID_DB.bak
MS XML 4.0	Интерпретатор языка XML	
Apache HTTP Server (версия 1.3.41)	НТТР сервер	ID_Server_Setup.exe
Active Perl (версия 5.6.1)	Интерпретатор языка Perl	
ID Services (ACM_)	Серверные службы	

Системные требования к установке клиентского приложения:

• OC MS Windows 2000, MS Windows XP или MS Windows Server 2003.

#### Состав клиентского ПО InfoDesignerWeb:

Наименование ПО	Описание	Установочные файлы
ID Client	Клиентское приложение (publish.exe) и необходимые библиотеки	ID_Client_x.x.x.xx.exe

#### Требования к хостинговой площадке\*:

Наименование ПО	Описание
UNIX-подобная операционная система (Linux, FreeBSD, Sun Solaris)	Операционная система должна обеспечивать возможность запуска HTTP сервера Apache, интерпретатора Perl и FTP сервера
Apache HTTP Server (версия 1.3.33 или более поздняя)	НТТР сервер
Active Perl 5	Интерпретатор языка Perl
FTP сервер	Служба, обеспечивающая передачу файлов по протоколу FTP

\* перечисленные выше требования обеспечивают все хостинг провайдеры

Все действия по установке ПО должны производиться с полномочиями администратора компьютера.

## 3. Установка базы данных

Для установки базы данных используются установочные файлы ID\_DB\_Setup.exe и ID\_DB.bak.

Перед установкой базы данных убедитесь, что на компьютере установлен MS SQL Server 2000 SP4 или MSDE 2000 (MS SQL Server 2000 Desktop Engine). В случае отсутствия нужной версии SQL-сервера установка ПО технологического сервера будет прекращена с соответствующим сообщением.

При необходимости, установите MSDE 2000. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке MSDE 2000 в Приложении 4 или на сайте <u>http://office.microsoft.com/ru-ru/access/HP030894271049.aspx</u>

По завершении установки MS SQL Server 2000 SP4 или MSDE 2000 удостоверьтесь, что запущены службы MSSQLSERVER и SQLSERVERAGENT (рекомендуется установить автоматический запуск данных служб). Для этого выберите в Панели управления Windows пункт **Администрирование**, в открывшемся окне выберите значок **Управление компьютером**. Откроется одноименное окно.

📮 Управление компьютером 📃 🗆 🗙						
📃 Консоль Действие Вид Окн	ю <u>С</u> правка				_ <del>8</del> ×	
📃 Управление компьютером (локаль	Имя 🛆	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход 🔺	
🖻 🌇 Служебные программы	🏶 Kaspersky Network	Управляе	Работает	Авто	Лока.	
⊕ 100 Просмотр событий	🏶 MS Software Shado	Управляе		Вручную	Лока.	
	MSSQLSERVER		Работает	Авто	Лока.	
	NetMeeting Remote	Разрешае		Вручную	Лока.	
— 🥘 Лиспетчер устройств	Cffice Source Engine	Сохранен		Вручную	Лока.——	
🚍 🌆 Запоминающие устройства	Nug and Play	Позволяе	Работает	Авто	Лока.	
н 😫 Съемные ЗУ	QoS RSVP	Обеспечи		Вручную	Лока.	
🛛 🥻 Дефрагментация диска	SQL Server (SQLEX	Осущест	Работает	Авто	Сетеі	
🖓 Управление дисками	SQL Server VSS Writer	Обеспечи	Работает	Авто	Лока.	
🖻 🚱 Службы и приложения	SQLSERVERAGENT		Работает	Вручную	Лока.	
🔁 🕣 Microsoft SQL Servers	🎇 Telnet	Позволяе		Отключено	Лока.	
🦓 Службы	Wware Authorizati	Authorizat	Работает	Авто	Лока.	
🍕 Управляющий элемент WM	Wware DHCP Service	DHCP ser	Работает	Авто	Лока.	
🕀 🎬 Диспетчер конфигурации S	Wware NAT Service	Network a	Работает	Авто	Лока.	
	Wware Virtual Mou		Работает	Авто	Лока.	
	🖏 Windows Audio	Управлен	Работает	Авто	Лока.	
	🖏 Windows Installer	Позволяе		Вручную	Лока. 🚽	
	695, TTC: J	D	D-6	^	••••	
Десширенный      Дострикации     Стандартный     Дострикации     Дострикации						
J				J		

📮 Управление компьютером					- D ×
Консоль Действие Вид Окн	ю <u>С</u> правка				_ 8 ×
	?   ▶ ■    ■▶				
📃 Управление компьютером (локаль	Имя 🛆	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход 🔺
🖻 🌇 Служебные программы	Kaspersky Network	Управляе	Работает	Авто	Лока.
Просмотр событий	MS Software Shado	Управляе		Вручную	Лока
	MSSQLSERVER		Работает	Авто	Лока.
Накальные пользователи и Покальные пользователи и Покальные Пока	NetMeeting Remote	Разрешае		Вручную	Лока.
н 🦉 журналы и оповещения пр	🏶 Office Source Engine	Сохранен		Вручную	Лока.——
— Диспетчер устроиств	🏶 Plug and Play	Позволяе	Работает	Авто	Лока.
на съемные ЗУ	🖏 QoS RSVP	Обеспечи		Вручную	Лока.
👫 Дефрагментация диска	🖏 SQL Server (SQLEX	Осущест	Работает	Авто	Сетеі
З Управление дисками	🏶 SQL Server VSS Writer	Обеспечи	Работает	Авто	Лока.
🖃 🌆 Службы и приложения	SQLSERVERAGENT		Работает	Вручную	Лока.
🕀 📻 付 Microsoft SQL Servers	🎭 Telnet	Позволяе		Отключено	Лока.
— 🦓 Службы	🆓 VMware Authorizati	Authorizat	Работает	Авто	Лока.
— 🍓 Управляющий элемент WM	Wware DHCP Service	DHCP ser	Работает	Авто	Лока.
🕀 📑 🛃 Диспетчер конфигурации S	🖏 VMware NAT Service	Network a	Работает	Авто	Лока.
🕀 🎦 Служба индексирования	🦓 VMware Virtual Mou		Работает	Авто	Лока.
	🆏 Windows Audio	Управлен	Работает	Авто	Лока.
	🖏 Windows Installer	Позволяе		Вручную	Лока. 🚽
	695. THE JUNE TILL AND J	D	n.6	A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	∑ Расширенный λ Стан.	лартный /			
				J	

Мастер установки базы данных (файл ID\_DB\_Setup.exe) должен запускаться на том же хосте, на котором установлен SQL сервер (или MSDE).

После запуска мастера установки в первую очередь укажите местоположение файла копии базы данных ID\_DB.bak (содержится в установочном комплекте).

🗑 Установка InfoDesigner DB 2.0	_ 🗆 🗙
Файл копии базы данных Выберите файл в котором находится копия технологической базы данных	
Файл копии базы данных: С:\111\id_db.bak Обзор.	
Nullsoft Install System v2.44	
< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > О	тмена

Далее в окне подключения к MS SQL Server необходимо

- указать MS SQL Server, на который будет устанавливаться база данных (по умолчанию - (local)),
- выбрать способ авторизации,
- ввести имя базы данных или выбрать базу из числа существующих.

Внимание! ЕСЛИ ВЫБРАТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ БАЗУ, МАСТЕР УСТАНОВКИ ЕЁ ПЕРЕЗАПИШЕТ!

🌍 Установка	InfoDesigne	r DB 2.0			_ 🗆 🗙
<b>Подключен</b> Укажите па	иек MS SQI раметрыскої	- орыми служба I	будет подключа	ться к MS SQL S	erver
Сервер:	(local)			•	Обновить
🖲 Использ	овать автори:	ацию Windows			
С Использ	овать следую	щие имя пользо	вателя и пароль		
_Имя польз	ователя и пар	оль			
Имя поль	зователя:				
Пароль:					
Использова	ть базу даннь	IX:		•	Обновить
Nullsoft Install 3	5ystem v2,44 –				
			< <u>Н</u> азад	<u>У</u> становить	Отмена

Дальнейшая установка не требует вмешательства пользователя.

#### 4. Установка серверных служб и компонентов

Для установки серверных служб и компонентов используется установочный файл ID\_Server\_Setup.exe. Данный мастер установки включает MS XML 4.0, Apache HTTP Server, Active Perl и службу ACM\_, отвечающую за генерацию и репликацию файлов.

Мастер установки серверных служб и компонентов должен запускаться на том же сервере, на котором установлена база данных. В процессе установки перечисленные компоненты и службы устанавливаются на сервере, происходит их настройка и осуществляется связь с базой данных, в которой прописываются необходимые параметры конфигурации (подробнее см. Приложение 2).

На начальном этапе установки пользователь следует указаниям мастера установки.

Опишем основные диалоговые окна мастера установки серверных служб и компонентов.

В ходе установки будет предложено установить веб-сервер Apache и интерпретатор языка Perl, необходимые для просмотра выгружаемых страниц сайта на технологическом сервере. Для этого необходимо оставить включенными «галочки» в окне, приведенном ниже, и нажать кнопку «Далее».

🕞 Установка ID Server 1.0	
<b>WEB-сервер</b> параметры установки	
✓ Установить веб-сервер Apache 1.3.x ✓ Установить интерпритатор Active Perl 5	
Nullsoft Install System v2.22 < <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > О	тмена

Следующее окно предлагает указать папку на файловой системе, куда будут устанавливаться необходимые файлы.

🦁 Установка ID Server 1.0	
<b>Выбор папки установки</b> Выберите папку для установки ID Server 1.0.	
Программа установит ID Server 1.0 в указанную папку. Чтобы установить прило в другую папку, нажмите кнопку 'Обзор' и укажите ее. Нажмите кнопку 'Устано чтобы установить программу.	жение вить',
Папка установки	
Требуется на диске: 22.9 Мбайт Доступно на диске: 4.7 Гбайт	
Nullsoft Install System v2.22	тмена

Завершение установки сопроводится соответствующим окном

🌍 Установка ID Server 1.0	
	Завершение работы мастера установки ID Server 1.0 Установка ID Server 1.0 выполнена. Нажмите кнопку "Готово" для выхода из программы установки.
	< <u>Н</u> азад <b>Готово</b> Отмена

и после нажатия кнопки «Готово» мастер установки предложит создать и настроить службы.

При добавлении службы необходимо название службы и выводимое имя, под которыми она будет зарегистрирована в операционной системе MS Windows.

В поле «Выгрузка данных» вводится путь, по которому сервис генерации будет выгружать файлы страниц сайта и который будет указан в настройках web-сервера для просмотра сайта (часть пути *c:\sites\* рекомендуется оставлять неизменной, в этом случае не придется вручную вносить изменения в настройки web-сервера).

🕕 Настройка служб		×		
Добавление службы				
Название службы	ACM_Service1			
Выводимое имя	Мой сайт 1			
Выгрузка данных	c:\sites\my_site_1			
	_			
	Назад Далее Отмена	]		

В окне «Параметры службы» указывается от имени какого пользователя будет запускаться служба (рекомендуется установить значение «Локальная система») и способ запуска службы (рекомендуется установить автоматический режим).

Параметры службы
Параметры службы
-
Вход в систему от имени
Окальная система
О следующие имя и пароль пользователя
Пользователь
Пароль
Способ записка службы
Назад Далее Отмена

В окне «Параметры SQL сервера» указывается для какой базы данных создается и настраивается служба.

🔢 Настройка служб 🔰 💈
Параметры SOL сервера
парамстры эбг сервера
Сервер (local)
Способ подключения к серверу
Учётные сведения Windows NT
<ul> <li>следующие имя и пароль пользователя</li> </ul>
Пользователь SQL_User
Пароль #######
Использовать базу данных ID_web
Назад Создать Отмена

В результате в окне «Настройка служб» появится новая служба, которую необходимо запустить при помощи соответствующей кнопки. В этом же окне производится добавление новых служб для других баз данных и их удаление.

腿 Настройка служб	X
Настройка служб	
Службы ID_Server	
ACM_Service1	Добавить службу
	Удалить службу
	238407475
	запустить
	Выход

По завершении настроек необходимо нажать кнопку «Выход».

## 5. Установка клиентской части и настройка подключения к БД

#### Для установки ПО рабочей станции:

Запустите файл **ID\_Client\_x.x.x.ехе** из установочного пакета. Запустится Мастер установки. Следуйте его указаниям.

В процессе установки необходимо согласиться с Лицензионным соглашением и выбрать папку для установки программы.

По завершении установки на Рабочем столе будет создан ярлык для запуска клиентского приложения, представленный на рис. 1.



Рисунок 1. Ярлык для запуска клиентского приложения

#### Настройка подключения к БД.

При запуске клиентского приложения сначала появится загрузочное окно



Рисунок 2

и после окно подключения к базе данных



Рисунок 3

для настройки подключения нажмите кноку "настройка..." - откроется окно настройки подключения

Настройка подключения	X
Зарегистрированные конфигурации	
	Название конфигурации:
	Сервер:
	• Обновить
	таймаут для подключения: 300 ᆍ
	таймаут для комманд: 300 茟
	Для подключения использовать:
	• учетные сведения Windows NT
	С следующие имя и пароль пользователя:
	Пользователь:
	Пароль:
	Разрешить сохранение пароля
	🗌 Использовать по умолчанию базу данных:
	<b>v</b>
<b>•</b>	Проверить подключение
🗋 Добавить 🗙 Удалить 👔 🖡	🗸 ОК 🗶 Отмена Применить

Рисунок 4

Нажмите кнопку "Добавить".

Настройка подключения Зарегистрированные конфигурации	×
Мой сайт	Название конфигурации:
	Мой сайт
	Сервер:
	(local) 🔽 Обновить
	таймаут для подключения: 300 🚔
	таймаут для комманд: 300 ᆍ
	Для подключения использовать:
	учетные сведения Windows NT
	С следующие имя и пароль пользователя:
	Пользователь:
	Пароль:
	Разрешить сохранение пароля
	🗹 Использовать по умолчанию базу данных:
	ID_Default
<b>_</b>	Проверить подключение
🗋 Добавить 🗙 Удалить 🕆 💺	🗸 ОК 🗶 Отмена Применить

Рисунок 5

Введите Название конфигурации, например Мой сайт.

Если устанавливался пакет MSDE 2000 в поле «Сервер» введите *(local)*, в другом случае выберите доступный сервер из раскрывающегося списка (при необходимости нажмите кнопку «Обновить»).

Поле «Для подключения использовать» указывает способ авторизации при подключении к базе данных:

- учетные сведения Windows если настройки безопасности интегрированы с операционной системой MS Windows
- следующие имя и пароль пользователя если настройки безопасности интегрированы со встроенными средствами MS SQL Server

Установите галочку «Использовать по умолчанию базу данных» и выберите из списка или введите имя базы данных.

Проверьте правильность настроек нажатием кнопки «Проверить подключение», если все успешно, то всплывет подтверждающее окно:



Рисунок 6

Сохраните настройки нажатием кнопки «Применить» и завершите настройку нажатием кнопки «ОК».

После этого произойдет возврат к окну Подключение к БД, выберите введенную конфигурацию из списка и нажмите кнопку «ОК».

Подключение к БД	×
Введите параметры подключения	
Конфигурация:	
Мой сайт	•
	настройка
🗸 ок	🗙 Отмена

Рисунок 7

Произойдет подключение к базе данных и запустится клиентское приложение.

## 6. Завершение установки Системы

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

После установки всех компонентов Системы

.

## 7. Приложение 1. Инструкция по установке и настройке Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine

Хотя Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine не является частью стандартной установки Microsoft Office 2003, пользователь может установить Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine с компакт-диска Microsoft Office 2003, если на компьютере установлена операционная система Microsoft Windows 2000 и более поздние версии.

#### ▼Установка Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine

- 1. Если на компьютере установлено ядро Microsoft Data Engine (MSDE), необходимо его удалить перед установкой Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine.
- Запустите самоизвлекающуюся программу MSDE2KS3.EXE в папке \MSDE2000, находящейся на компакт-диске Office 2003 или в сети на локальном узле, если используется сетевая установка Office 2003.

По умолчанию файлы будут извлечены в папку C:\sql2ksp3. Можно задать другое расположение, но следующие инструкции предусмотрены для папки по умолчанию.

- 3. После завершения самоизвлечения, перейдите в папку C:\sql2ksp3\msde.
- 4. Выполните одно из следующих действий.

При первой установке Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine необходимо использовать переключатель командной строки setup.exe. В меню **Пуск** выберите команду **Выполнить**, введите слово **СМD** и нажмите клавишу ВВОД для того, чтобы перейти в командное окно DOS. Затем введите следующие команды.

C:\sql2ksp3\msde\setup.exe SAPWD="SAPwd"

При обновлении существующей версии Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine, установленной вместе с Microsoft Office XP или с Microsoft Access 2002, необходимо использовать переключатели командной строки setup.exe. В меню **Пуск** выберите команду **Выполнить**, введите слово **СМD** и нажмите клавишу ВВОД для того, чтобы перейти в командное окно DOS. Затем введите следующие команды.

C:\sql2ksp3\msde\setup.exe /upgradesp setup\sqlrun01.msi SAPWD="SAPwd"

- 5. Замените слово **"SAPwd"** собственным надежным паролем для учетной записи входа в систему системных администраторов (SA).
- 6. Для завершения установки перезапустите операционную систему.
- 7. После завершения установки или обновления можно удалить файлы из папки C:\sql2ksp3.

**Примечание.** Дополнительные сведения об установке Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine см. в файле SP3ReadMe.htm, расположенном в папке \sql2ksp3\msde.

▼ Запуск Microsoft SQL Server Service Manager

После установки Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine на компьютере возможно потребуется запустить SQL Server Service Manager. Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine под операционными системами Windows 2000 и более поздних версий запускается автоматически.

1. Дважды щелкните значок **MSSQLServer** в области значков на панели задач. Отображается окно Microsoft SQL Server Service Manager.

#### 2. Нажмите кнопку **Start/Continue**.

3. Для автоматического запуска Microsoft SQL Server Service Manager при каждом запуске операционной системы следует установить флажок **Auto-start service when OS starts**.

#### Изменение настройки

Установить Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine можно при помощи следующих параметров настройки в файле setup.ini Microsoft Windows или при помощи параметров командной строки при запуске файла setup.exe.

Примечание. В параметрах настройки должны использоваться только прописные буквы.

Значение	Описание
TARGETDIR	Имя папки для установки Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine. По умолчанию задается значение C:\Program Files\Microsoft SQL Server\.
DATADIR	Имя дополнительной папки для файлов данных. По умолчанию используется значение TARGETDIR.
COLLATION	Порядок сортировки.
INSTANCENAME	Имя сервера SQL Server. По умолчанию используется значение MSSQLSERVER.
SAPWD	Новый пароль, замещающий пароль, заданный по умолчанию для учетной записи входа в систему системных администраторов (SA).

Далее представлен пример пользовательской установки при помощи параметров командной строки.

Setup.exe \\MySWdisk\SQLSW\ TARGETDIR="C:\Program Files\SQL8\" DATADIR="C:\Program Files\SQLDATA\" COLLATION="SQL\_Latin1\_General\_CP1257\_CS\_AS" INSTANCENAME=myinstance

\_\_\_\_\_

## 8. Приложение 2. Параметры системы и их настройка

Для настройки параметров системы, воспользуйтесь меню Управление / Управление конфигурацией. Откроется соответствующее окно, в котором можно осуществлять эти настройки.

#### 8.1. Подсистема генерации НТМL страниц

📕 Управление конфигурацией							
🔗 🔚 🚯 🔣 🎁 🥔 🍕 🔎 Поиск 🦄							
Компон	Компоненты системы Комплоком ристомы						
۹,	Наименование 🛆	Превдоним	Описание к	омпонента	Имя гриложения	Сервис	Активный
4	ACM	AG	Подсистем	а генерации НТМГ страниц	D Coordination Module	<b>v</b>	<b>~</b>
5	ACM	AR	Подсистем	а репликации	ID Replicator	✓	✓
2	DBLogger	DBLogger	Подсистем	а логгизования изменений в БД	L I		✓
6	FileMode	FileMode	Настройки	режимов доступа к файлам		✓	
1	Publisher	Publisher	Подсистем	а управления контентом	Publisher		✓
3	ServiceQueue	ServiceQueue	Настройки	управления очередями		✓	
Параметры компонента 💫 🛆 Наименование параметра Значение по умолчанию							
7	7 homeDir		C:\Program Files\InfoDesigner\ACM\Default\WebRoot\				
8	8 PreviewPrefix						
9	9 UseCryptoAPI		NO				
10	zone3Host			DJ			
24	DescColor			AA0000			
25 CacheXML			C:\Program Files\InfoDesigner\ACM\Default\Cache\cache_Default.xml				
26 SignAlgorithm							
27 secLoginTimeout		240					
29 secQueryTimeout		0					
38 CacheNavigationMaps		NO					
40 CheckDirsInterval				160			

Наименование параметра	Значение по умолчанию	Назначение	
homeDir	c:\sites\my_site_1	Указывает директорию, в которую помещаются файлы, создаваемые в ходе генерации	
UseCryptoAPI	NO	Задает использование и проверку ЭЦП экземпляров.	
zoneBHost		Имя хоста, на котором выполняется служба АСМ	
DescColor	AA0000	Задает цвет сообщений для данной службы	
CacheXML	C:\Program Files\InfoDesigner\ID_Server\cache \ACM_Service1.xml	Задает путь к файлу, в котором сохраняется кэш, используемый при генерации	
SignAlgorithm		Задает алгоритм расчета ЭЦП при репликации. Если значение данного параметра не	


		задано расчет ЭЦП не производится
secLoginTimeout	240	Задает таймаут в секундах на открытие соединения с БД
secQueryTimeout	0	Задает таймаут в секундах на выполнение запроса к БД
CacheNavigationMaps	NO	Задает сохранение карт изображений в кэше
CheckDirsInterval	168	Интервал времени в часах между проверками локальных директорий на возможность их удаления

#### 8.2. Подсистема репликации

📕 Упра	авление конфигу	урацией					_ [] >										
🔗 🔚 🔅 🌮 🎒 🥔 🚅 🖉 Понск 🦉																	
Компоненты системы Комплексы системы																	
	Наименование А	Шревлоним	Шлисаниет	компонента	Имя гридожения	Сервис	Активный										
4	ACM	AG	Подсистем	а генерации HTML страниц	ID Coordination Module												
5	ACM	ΔB	Полсистем	а репликации	ID Benlicator												
2	DBLogger	DBLogger	Подсистем	а логгирования изменений в Б.С.													
6	FileMode	FileMode	Настройки	режимов достипа к Файлам													
1	Publisher	Publisher	Подсистем	а чправления контентом	Publisher												
3	ServiceQueue	ServiceQueue	Настройки	управления очередями		Image: A start of the start											
					11												
Параме	етры компонента																
🔍 🛆	Наименование па	раметра		Значение по умолчанию													
11	zoneCDBDriver			MySQL	MySQL												
12	zoneCHost			setup_me													
13	accelerator			250													
14	zoneCFtpPort			21													
15	zoneCDir			setup_me													
16	zoneCFtpPwd			setup_me													
17	zoneCFtpUsei			setup_me													
18	num0fAttempls			5													
19	zone3Dir			C:\Program Files\InfoDesigner\AC													
20	zone3Host			DJ													
21	msecSleep			500													
22	DO_AR_LOG			NO													
23	DescColor			002500													
28	sectinginTimenut			240													
30	secQueryTimeout			0													
34	PublicKey																
35	PrivateKey																
36	SecretKey																
37	zoneCConStr																
39	zoneCFtpConLimit			5													
40	DoNotSynchroDir			NO													
41	ReplicationTineout			60													
42	PASSIVE_FTP_CO	N		NO													

Наименование параметра	Значение по умолчанию	Назначение
zoneCDBDriver	MySQL	Задает драйвер базы данных для реляционной репликации
zoneCHost	setup_me	Указывает имя хоста зоны "С"
zoneCFtpPort	21	Задает номер порта ftp
zoneCDir	setup_me	Задает директорию ftp, в которую следует производить репликацию файлов
zoneCFtpPwd	setup_me	Задает пароль пользователя для ftp- соединения
zoneCFtpUser	setup_me	Задает имя пользователя для ftp-соединения
numOfAttempts	5	Задает количество попыток репликации файла при сбое ftp передачи
zoneBDir		Задает локальную директорию, в которой находятся файлы, подлежащие репликации
zoneBHost		Имя хоста, на котором выполняется служба АСМ
msecSleep	500	Задает время ожидания между попытками в миллисекундах
DescColor	002500	Задает цвет сообщений для данной службы
secLoginTimeout	240	Задает таймаут в секундах на открытие соединения с БД
secQueryTimeout	0	Задает таймаут в секундах на выполнение запроса к БД
PublicKey		Задает значение публичного ключа для проверки ЭЦП
PrivateKey		Задает значение секретного ключа для выработки ЭЦП
SecretKey		Задает значение мастер-ключа для тестирования криптопровайдера
zoneCConStr		Задает строка соединения с БД подписчика для репликации реляционной составляющей. Если значение не задано реляционной репликации не производится
zoneCFtpConLimit	5	Задает максимальное количество отрываемых ftp соединений
PASSIVE_FTP_CON	NO	Принимает значения <b>YES</b> или <b>NO</b> . Значение <b>YES</b> предписывает открывать ftp-соединения в пассивном режиме
proxyHost		Имя хоста, на котором установлен прокси
proxyPort		Порт для прокси
proxyLogin		Логин на прокси
proxyPassword		Пароль на прокси
FtpConectionTimeout	0	Таймаут на установление ftp-соединения в секундах

					11 F	1.11	 a 🗉	11 F		10 B	 1.11								<b>.</b> .				11 F	8 B	4.80	<b>1 1</b>	1 11		11 R	ł.

FtpRetryTimeout	3	Задержка в секундах между неуспешными ftp- передачами
FtpFileBlockSize	5242880	Максимальный размер порции данных в байтах передаваемых по ftp
TransferTimeout	30	Таймаут на ожидание ответа от ftp-сервера в секудах
ThreadsLimit	5	Устанавливает количество потоков

#### 8.3. Подсистема логгирования изменений в БД

🗎 Упр	📕 Управление конфигурацией										
🛿 🚱 📙 🕼 🗇 🎽 🥔 💋 🦊 🍕 🔎 Поиск 📑											
Компоненты системы Комплексы ристемы											
٩,	Наименование 🛆	Превдоним	Описание к	омпонента	Имя гриложения	Сервис	Активный				
4	ACM	AG	Подсистем	а генерации HTML страниц	ID Coordination Module	✓	<b>~</b>				
5	ACM	AR	Подсистем	а репликации	ID Replicator	✓	<b>~</b>				
2	DBLogger	DBLogger	Подсистем	а логгизования изменений в БД			✓				
6	FileMode	FileMode	Настройки	режимов доступа к файлам		✓					
1	Publisher	Publisher	Подсистем	а управления контентом	Publisher		<b>v</b>				
3	ServiceQueue	ServiceQueue	Настройки	управления очередями	<b>~</b>						
Парам	етры компонента										
	Наименование пар	раметра		Значение по умолчанию	Значение по умолчанию						
5	ON			YES							
E	LogLastNDays			10							
33	McssageLogPeriod			3							

Наименование параметра	Значение по умолчанию	Назначение
ON	YES	Включение/выключение подсистемы логгирования
LogLastNDays	10	Количество дней хранения информации
MessageLogPeriod	3	

**Внимание**. Для того, чтобы изменения настроек вступили в силу, необходимо перезапустить службу ACM\_ в окне **Управление компьютером / Службы**.